

■アルファベットキー

キー名称	定数名	値
[A]	VK_A	0x41
[B]	VK_B	0x42
[C]	VK_C	0x43
[D]	VK_D	0x44
[E]	VK_E	0x45
[F]	VK_F	0x46
[G]	VK_G	0x47
[H]	VK_H	0x48
[I]	VK_I	0x49
[J]	VK_J	0x4A
[K]	VK_K	0x4B
[L]	VK_L	0x4C
[M]	VK_M	0x4D
[N]	VK_N	0x4E

キー名称	定数名	値
[O]	VK_O	0x4F
[P]	VK_P	0x50
[Q]	VK_Q	0x51
[R]	VK_R	0x52
[S]	VK_S	0x53
[T]	VK_T	0x54
[U]	VK_U	0x55
[V]	VK_V	0x56
[W]	VK_W	0x57
[X]	VK_X	0x58
[Y]	VK_Y	0x59
[Z]	VK_Z	0x5A

■数字キー

キー名称	定数名	値
[0]	VK_0	0x30
[1]	VK_1	0x31
[2]	VK_2	0x32
[3]	VK_3	0x33
[4]	VK_4	0x34
[5]	VK_5	0x35
[6]	VK_6	0x36
[7]	VK_7	0x37
[8]	VK_8	0x38
[9]	VK_9	0x39

キー名称	定数名	値
テンキー[0]	VK_NUMPAD0	0x60
テンキー[1]	VK_NUMPAD1	0x61
テンキー[2]	VK_NUMPAD2	0x62
テンキー[3]	VK_NUMPAD3	0x63
テンキー[4]	VK_NUMPAD4	0x64
テンキー[5]	VK_NUMPAD5	0x65
テンキー[6]	VK_NUMPAD6	0x66
テンキー[7]	VK_NUMPAD7	0x67
テンキー[8]	VK_NUMPAD8	0x68
テンキー[9]	VK_NUMPAD9	0x69
テンキー[*]	VK_MULTIPLY	0x6A
テンキー[+]	VK_ADD	0x6B
テンキー[-]	VK_SUBTRACT	0x6D
テンキー[.]	VK_DECIMAL	0x6E
テンキー[/]	VK_DIVIDE	0x6F

■ファンクションキー

キー名称	定数名	値
[F1]	VK_F1	0x70
[F2]	VK_F2	0x71
[F3]	VK_F3	0x72
[F4]	VK_F4	0x73
[F5]	VK_F5	0x74
[F6]	VK_F6	0x75
[F7]	VK_F7	0x76
[F8]	VK_F8	0x77
[F9]	VK_F9	0x78
[F10]	VK_F10	0x79
[F11]	VK_F11	0x7A
[F12]	VK_F12	0x7B

キー名称	定数名	値
[F13]	VK_F13	0x7C
[F14]	VK_F14	0x7D
[F15]	VK_F15	0x7E
[F16]	VK_F16	0x7F
[F17]	VK_F17	0x80
[F18]	VK_F18	0x81
[F19]	VK_F19	0x82
[F20]	VK_F20	0x83
[F21]	VK_F21	0x84
[F22]	VK_F22	0x85
[F23]	VK_F23	0x86
[F24]	VK_F24	0x87

■記号・その他キー

キー名称	定数名	値
[Backspace]	VK_BACK	0x08
[Tab]	VK_TAB	0x09
[Enter]	VK_RETURN	0x0D
[Shift]	VK_SHIFT	0x10
[Ctrl]	VK_CONTROL	0x11
[Alt]	VK_MENU	0x12
[Pause]	VK_PAUSE	0x13
[Esc]	VK_ESCAPE	0x1B
[変換]	VK_CONVERT	0x1C
[無変換]	VK_NONCONVERT	0x1D
スペースキー	VK_SPACE	0x20
[PageUp]	VK_PRIOR	0x21
[PageDown]	VK_NEXT	0x22
[End]	VK_END	0x23
[Home]	VK_HOME	0x24
[←]	VK_LEFT	0x25
[↑]	VK_UP	0x26
[→]	VK_RIGHT	0x27
[↓]	VK_DOWN	0x28
[PrintScreen]	VK_SNAPSHOT	0x2C
[Insert]	VK_INSERT	0x2D
[Delete]	VK_DELETE	0x2E
Helpキー	VK_HELP	0x2F

キー名称	定数名	値
左Windowsキー	VK_LWIN	0x5B
右Windowsキー	VK_RWIN	0x5C
[NumLock]	VK_NUMLOCK	0x90
[ScrollLock]	VK_SCROLL	0x91
左[Shift]	VK_LSHIFT	0xA0
右[Shift]	VK_RSHIFT	0xA1
左[Ctrl]	VK_LCONTROL	0xA2
右[Ctrl]	VK_RCONTROL	0xA3
左[Alt]	VK_LMENU	0xA4
右[Alt]	VK_RMENU	0xA5
[英数 CapsLock]	VK_OEM_ATTN	0xF0
[カタカナ ひらがな]	VK_OEM_COPY	0xF2
[半角/全角]	VK_OEM_AUTO	0xF3
[Ctrl]+[Pause] or [Ctrl]+[ScrollLock]	VK_CANCEL	0x03
[Shift]+ [英数 CapsLock]	VK_CAPITAL	0x14
[Alt]+[半角/全角]	VK_KANJI	0x19
[Alt]+ [カタカナ ひらがな]	VK_OEM_BACKTAB	0xF5
マウスの左ボタン	VK_LBUTTON	0x01
マウスの右ボタン	VK_RBUTTON	0x02
マウスの中央ボタン (3ボタンマウス)	VK_MBUTTON	0x04
マウスの 第1拡張ボタン	VK_XBUTTON1	0x05
マウスの 第2拡張ボタン	VK_XBUTTON2	0x06

■記号・その他キー

キー名称	定数名	値
IME かなモード	VK_KANA	0x15
IME Junjaモード	VK_JUNJA	0x17
IME ファイナルモード	VK_FINAL	0x18
ブラウザの戻るキー	VK_BROWSER_BACK	0xA6
ブラウザの進むキー	VK_BROWSER_FORWARD	0xA7
ブラウザの更新のキー	VK_BROWSER_REFRESH	0xA8
ブラウザの停止キー	VK_BROWSER_STOP	0xA9
ブラウザの検索キー	VK_BROWSER_SEARCH	0xAA
ブラウザのお気に入りキー	VK_BROWSER_FAVORITES	0xAB
ブラウザの開始およびホームキー	VK_BROWSER_HOME	0xAC
音量ミュートキー	VK_VOLUME_MUTE	0xAD
音量ダウンキー	VK_VOLUME_DOWN	0xAE
音量アップキー	VK_VOLUME_UP	0xAF

キー名称	定数名	値
[.*]	VK_OEM_1	0xBA
[;+]	VK_OEM_PLUS	0xBB
[,<]	VK_OEM_COMMA	0xBC
[-=]	VK_OEM_MINUS	0xBD
[.>]	VK_OEM_PERIOD	0xBE
[/?]	VK_OEM_2	0xBF
[@`]	VK_OEM_3	0xC0
[[[]	VK_OEM_4	0xDB
[¥]	VK_OEM_5	0xDC
[]]	VK_OEM_6	0xDD
[^~]	VK_OEM_7	0xDE
[_]	VK_OEM_102	0xE2